



Lezione 9

Fissione



Fissione




$$A = A_1 + A_2 ; ; Z = Z_1 + Z_2$$

Il Q-valore del processo di fissione deve essere positivo

$$Q = [M(A, Z) - M(A_1, Z_1) - M(A_2, Z_2)] > 0$$

- fissione spontanea
- fissione indotta

Esempio con uranio




$$B(238, 92)/A \simeq 7.6 \text{ MeV} \quad ; \quad B(119, 46)/A \simeq 8.5 \text{ MeV}$$


$$M(A, Z) = Zm_p + Nm_n - B(A, Z) \simeq Am_N - B(A, Z)$$

In MeV

$$Q = 238m_N - (7.6)(238) - 2[119m_N - (8.5)(119)] = -1809 + 2023 = 214$$




Distribuzione dei frammenti di fissione del nucleo ^{235}U .



Valore del potenziale Coulombiano nel punto R

$$V_c(R) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z_1 Z_2}{R} = (1.44 \text{ MeV fm}) \frac{(46)^2}{12.2 \text{ fm}} = 250 \text{ MeV}$$

Energia di attivazione = 250 - 214 MeV



Bassa probabilità di effetto tunnel. La probabilità è legata a $\exp(-\sqrt{M})$ con $M = M_1 M_2 / (M_1 + M_2)$.

Modifiche a questo potenziale relativo sono dovute alla deformazione.

Modello a goccia di liquido incompressibile. Volume costante. Elissoide di rotazione.

$$a = R(1 + \epsilon) \quad ; \quad b = \frac{R}{\sqrt{1 + \epsilon}}$$

Volume

$$V = \frac{4}{3}\pi ab^2 = \frac{4}{3}\pi(1 + \epsilon)\frac{R^2}{1 + \epsilon} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$B(A, Z) = a_v A + a_s A^{2/3} + a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} + a_i \frac{(N - Z)^2}{A} + \delta(A)$$

a_v	15.68 MeV	volume
a_s	-18.56 MeV	superficie
a_c	-0.717 MeV	Coulomb
a_i	-28.1 MeV	simmetria
δ		appaiamento

Termine di superficie $\simeq R^2 \rightarrow R^2(1 + \epsilon)^2 = R^2(1 + 2\epsilon + \epsilon^2) = R^2(1 + 2\epsilon + \dots)$

Termine coulombiano $\simeq 1/R \rightarrow R^{-1}(1 + \epsilon)^{-1} = R^{-1}(1 - \epsilon + \dots)$

Modello semplice

$$\begin{aligned}\Delta B &= B(\epsilon) - B(\epsilon = 0) \\ &= \text{Termine di superficie} - \text{Termine coulombiano} \\ &= \epsilon \left[2 a_s A^{2/3} - a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} \right] \\ &= \epsilon \left[2(-18.56) A^{2/3} + 0.717 \frac{Z^2}{A^{1/3}} \right]\end{aligned}$$

I nuclei sferici sono più stabili di quelli deformati.


Avendo definito $B > 0$, questo implica che $\Delta B < 0$, questo avviene per $Z^2/A < 52$

Un modello più accurato indica


$$\begin{aligned}&\text{Termine di superficie} + \text{Termine coulombiano} \\ &= \epsilon^2 \left[\frac{2}{5} a_s A^{2/3} - \frac{1}{5} a_c \frac{Z^2}{A^{1/3}} \right]\end{aligned}$$

con $Z^2/A < 47$


Per nuclei con $Z \simeq 92$ il nucleo fissiona per cattura neutronica



Reazione a catena



Schema di reattore a fissione



Abbondanze isotopi di uranio %

	Natura	Reattori	Bombe	τ (anni)
^{235}U	≤ 0.72	2-3	90	$4.4 \cdot 10^9$
^{238}U	99.275			$7 \cdot 10^8$

Domande

[N1-10] In cosa consiste il processo di fissione spontanea e in quale regione della tavola degli isotopi avviene?

[N2-8] Il meccanismo che, in alcuni nuclei, produce la fissione spontanea è lo stesso che governa l'emissione α ? Perché?

[N4-4] La sezione d'urto di fissione per l'assorbimento di un neutrone lento (termico) è maggiore per i nuclei pari-dispari, come ad esempio l'isotopo ^{235}U , che per i nuclei pari-pari, come l' ^{238}U . Perché?